



uniteller

self @ online & onlife

**Модуль «Платёжная система Uniteller» для
интернет-магазинов Ubercart на базе CMS Drupal**

Инструкция по установке и настройке

Версия: 1.1 rev. 3

Москва, 2013

Содержание:

1. Настройки в системе Uniteller	2
2. Установка модуля	3
3. Настройка модуля	3
4. Добавление списка заказов покупателя	4
5. Удаление модуля.....	4
6. Обновление модуля.....	5
7. Настройка расписания синхронизации (cron)	5
7.1. Windows	5
7.2. Linux	6
8. Техническая поддержка пользователей и техническое сопровождение модуля.....	6

1. Настройки в системе Uniteller

Для подключения модуля «Платёжная система Uniteller» необходимо выполнить ряд настроек системы Uniteller. Для этого выполните следующие действия:

1. Зайдите в Личный кабинет платёжной системы Uniteller, находящийся по адресу: <http://lk.uniteller.ru/>. Данные ваших тестовой и «боевой» учётных записей для авторизации в Личном кабинете указаны в договоре с Uniteller.
2. По ссылке Главного меню «[Точки продажи](#)» перейдите на страницу работы с Точками продажи компании (интернет-магазинами). Центральную часть страницы «**Точки продажи компании**» занимает таблица с данными о подключённых интернет-магазинах.
3. Выберите строку с информацией о требуемом интернет-магазине.
4. В выбранной строке нажмите ссылку значок  («Редактировать») — откроется страница «**Редактирование точки продажи**».
5. На странице «**Редактирование точки продажи**» заполните значения следующих полей:
 - В поле «**URL магазина:**» введите адрес сайта интернет-магазина.
 - В поле «**E-Mail службы поддержки магазина:**» ввести адрес электронной почты интернет-магазина.
 - В поле «**URL-адрес уведомления магазина:**» введите значение «http://адрес_электронного_магазина/personal/ordercheck/result_rec.php» (где «адрес_электронного_магазина» — адрес сайта интернет-магазина).
6. Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку [**Сохранить**]. Изменения будут сохранены, и произойдёт переход на страницу работы с точками продажи.

2. Установка модуля

Для установки модуля «Платёжная система Uniteller» в систему управления сайтом интернет-магазина выполните следующие действия:

1. Загрузите архив с модулем «Платёжная система Uniteller» со страницы по адресу: <http://drupal.org/project/uniteller> и сохраните файл архива на жёстком диске компьютера. Убедитесь в том, что скачанная версия модуля соответствует версии установленной CMS Drupal.
2. Распакуйте загруженный архив модуля в любую папку на жёстком диске.
3. В папке с распакованными файлами модуля перейдите в папку «uc_uniteller».
4. Прочитайте файлы **README.txt** и **INSTALL.txt**, содержащие информацию по возможностям модуля и инструкции по его установке и настройке.
5. Скопируйте папку «uc_uniteller» со всеми находящимися в ней файлами в папку «имя_папки_c_uber-cart/modules/uber-cart/payment/».
6. Авторизуйтесь под учётной записью с правами администратора на сайте CMS Drupal.
7. Перейдите в раздел **Administer / Site Building / Modules**.
8. В списке **Ubercart — payment** поставьте галочку напротив **Uniteller**.
9. Для сохранения изменений нажмите кнопку [**Save configuration**].

3. Настройка модуля

Для настройки модуля «Платёжная система Uniteller» выполните следующие действия:

1. Убедитесь в том, что вы авторизованы на сайте CMS Drupal под учётной записью с правами администратора.
2. Перейти в раздел **Administer / Store administration / Configuration / Payment settings**.
3. Перейдите в подраздел **Payment methods** со списком подключённых способов оплаты.
4. В списке подключённых способов оплаты откройте раскрывающееся меню **Uniteller settings** и заполните следующие поля:
 - В поле **Shop ID** введите значение параметра **Uniteller Point ID** (идентификатор точки продажи в системе Uniteller), указанное на странице «Точки продажи» Личного кабинета системы Uniteller в строке с информацией о соответствующей точке продажи, столбец «Uniteller Point ID».
 - В поле **Login** введите значение поля **Login** со страницы «Параметры авторизации» Личного кабинета Uniteller.
 - В поле **Password** введите значение поля **Password** со страницы «Параметры авторизации» Личного кабинета Uniteller.
 - В поле **Merchant name in the Uniteller** введите название интернет-магазина в латинской транслитерации или на английском языке (по вашему выбору). Это название используется при генерации чека.
 - В поле **Currency rate** введите текущий курс валюты интернет-магазина к валюте, зафиксированной в договоре Мерчанта с банком-эквайером.
 - Заполнение поля **Payment page lifetime in second** является необязательным. Значение этого поля должно быть целым положительным числом. Если покупатель проведёт на

форме оплаты дольше, чем указанное в этом поле время (в секундах), то форма будет считаться устаревшей, и платёж не будет принят. Покупателю в таком случае будет предложено вернуться на сайт интернет-магазина.

- Заполнение поля **Amount of days to cancel the 'paid' status** является необязательным. Если поле не заполнено, то при операциях используется значение по умолчанию — 14 (дней). Чем меньше период, указанный в этом поле, тем меньше запросов при синхронизации статусов будет генерировать модуль к системе Uniteller.
- Заполнение поля **The time during which the payment status will be synchronized** является необязательным. Если поле не заполнено, то при операциях используется значение по умолчанию — 30 (дней). Чем меньше период, указанный в этом поле, тем меньше запросов при синхронизации статусов будет генерировать модуль к системе Uniteller.
- Галочка флажка **Test mode** должна быть установлена для включения тестового режима или снята для проведения реальных оплат.

5. Для сохранения изменений нажмите кнопку [**Save Configuration**].

4. Добавление списка заказов покупателя

Чтобы подключить возможность просмотра покупателем списка своих заказов выполните следующие действия:

1. Убедитесь в том, что вы авторизованы на сайте CMS Drupal под учётной записью с правами администратора.
2. Перейдите в раздел **Administer / User management / Permissions**.
3. В столбце **authenticated user** в строке **view own orders** поставьте галочку.
4. Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку [**Save permissions**].

5. Удаление модуля

Для удаления модуля «Платёжная система Uniteller» из CMS Drupal выполните следующие действия:

1. Зайдите под учётной записью с правами администратора на сайт CMS Drupal.
2. Перейдите в раздел **Administer / Site Building / Modules**.
3. В списке **Ubercart — payment** снимите галочку напротив **Uniteller**.
4. Для сохранения изменений нажмите кнопку [**Save configuration**].
5. Перейдите на вкладку **Uninstall**.
6. Поставьте галочку напротив **Uniteller**.
7. Для удаления платёжного модуля Uniteller нажмите кнопку [**Uninstall**].
8. На странице **Confirm ininstall** подтвердите удаление модуля, нажав кнопку [**Uninstall**].
9. Удалите папку «имя_папки_с_ubercart/modules/ubercart/payment/uc_uniteller».

6. Обновление модуля

Для обновления модуля «Платёжная система Uniteller» выполните следующие действия:

1. Загрузите архив с последней версией модуля «Платёжная система Uniteller» для CMS Drupal с сайта <http://www.uniteller.ru> либо с сайта CMS Drupal (<http://drupal.org/project/uniteller>). Убедитесь в том, что скачанная версия модуля соответствует версии установленной CMS Drupal.
2. Распакуйте загруженный архив модуля в любую папку на жёстком диске.
3. В папке с распакованными файлами модуля перейдите в папку «uc_uniteller».
4. Прочитайте файлы **README.txt** и **INSTALL.txt**, содержащие информацию по возможностям модуля и инструкции по его установке и настройке. Возможно, для обновления модуля потребуется не только его выключение, но и удаление с последующей установкой последней версии и переиндексацией данных, хранящихся в таблицах модуля.
5. Авторизуйтесь под учётной записью «**аккаунт №1**» на сайте CMS Drupal. «**аккаунт №1**» — это главный аккаунт на сайте, только у него есть доступ к файлу **update.php**, запуск которого потребуется при обновлении модуля. Не закрывайте браузер и не выходите из аккаунта до тех пор, пока процесс обновления полностью не завершится.
6. Перейдите в раздел **Administer / Site configuration / Site maintenance**, установите состояние системы в **Off-line**. Нажмите кнопку [**Save configuration**].
7. Перейдите в раздел **Administer / Site Building / Modules**, снимите галочку напротив модуля **Uniteller**. Нажмите кнопку [**Save configuration**].
8. Выполните все действия из раздела «Удаление модуля».
9. Скопируйте папку «uc_uniteller» из загруженного и распакованного архива модуля в папку «имя_папки_c_ubercart/modules/ubercart/payment/».
10. Перейдите в раздел **Administer / Site Building / Modules**, установите галочку напротив модуля **Uniteller**. Нажмите кнопку [**Save configuration**].
11. Зайдите на страницу с адресом: http://адрес_электронного_магазина/update.php для обновления таблиц модуля в базе данных.

7. Настройка расписания синхронизации (cron)

7.1. Windows

Для настройки в ОС семейства Windows требуемого расписания (cron) синхронизации модуля с платёжной системой Uniteller выполните следующие действия:

1. Создайте на компьютере пакетный bat-файл (например, cron.bat) и включите в него команду

"путь/к/браузеру" http://адрес_электронного_магазина/uc_uniteller/cron/

2. Подключите созданный bat-файл в планировщик задач ОС Windows на ежеминутное выполнение.

7.2. Linux

Для настройки в ОС семейства Linux требуемого расписания (cron) синхронизации модуля с платёжной системой Uniteller выполните следующие действия:

1. Убедитесь в том, что вы имеете полномочия администратора системы.
2. Откройте консоль.
3. Выполните команду

```
crontab -e.
```

4. Введите и сохраните:

```
*/1 * * * * /путь_от_корня_диска_к_скрипту/php -f  
http://домен_сайта_с_drupal/uc_uniteller/cron
```

8. Техническая поддержка пользователей и техническое сопровождение модуля

Разработчиком модуля «Платёжная система Uniteller» является ЗАО «Предпоцессинговый расчётный центр» (компания Uniteller). Дополнительную информацию о компании Uniteller вы можете найти на официальном сайте по адресу: <http://uniteller.ru/>, или позвонив по телефону +7 (495) 987-19-60.

Техническая поддержка осуществляется Службой технической поддержки компании Uniteller ежедневно по телефону +7 (495) 987-19-60 с 10:00 до 19:00 по московскому времени или по электронной почте support@uniteller.ru.