



uniteller

self @ online & onlife

**Модуль «Платёжная система Uniteller» для
интернет-магазинов VirtueMart на базе
CMS Joomla!**

Инструкция по установке и настройке

Версия: 1.1 rev. 3

Содержание:

1. Настройки в системе Uniteller	2
2. Настройки в CMS Joomla!	3
3. Установка модуля	3
4. Настройка модуля	4
5. Добавление списка заказов покупателя	5
6. Удаление модуля.....	5
7. Обновление модуля.....	6
8. Настройка расписания синхронизации (cron).....	6
8.1. Windows	6
8.2. Linux	6
9. Просмотр логов	7
10. Техническая поддержка пользователей и техническое сопровождение модуля.....	7

1. Настройки в системе Uniteller

Для подключения модуля «Платёжная система Uniteller» необходимо выполнить ряд настроек системы Uniteller. Для этого выполните следующие действия:

1. Зайдите в Личный кабинет платёжной системы Uniteller, находящийся по адресу: <http://lk.uniteller.ru/>. Данные ваших тестовой и «боевой» учётных записей для авторизации в Личном кабинете указаны в договоре с Uniteller.
2. По ссылке Главного меню «[Точки продажи](#)» перейдите на страницу работы с Точками продажи компании (интернет-магазинами). Центральную часть страницы «**Точки продажи компании**» занимает таблица с данными о подключённых интернет-магазинах.
3. Выберите строку с информацией о требуемом интернет-магазине.
4. В выбранной строке нажмите ссылку значок  («Редактировать») — откроется страница «**Редактирование точки продажи**».
5. На странице «**Редактирование точки продажи**» заполните значения следующих полей:
 - В поле «**URL магазина:**» введите адрес сайта интернет-магазина.
 - В поле «**E-Mail службы поддержки магазина:**» ввести адрес электронной почты интернет-магазина.

- В поле «URL-адрес уведомления магазина:» введите значение «http://адрес_электронного_магазина/administrator/components/com_uniteller/administrator/components/com_virtuemart/notify_ut.php» (где «адрес_электронного_магазина» — адрес сайта интернет-магазина).
6. Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку [**Сохранить**]. Изменения будут сохранены, и произойдёт переход на страницу работы с точками продажи.

2. Настройки в CMS Joomla!

Для подключения модуля «Платёжная система Uniteller» необходимо выполнить ряд настроек в системе управления сайта интернет-магазина. Для этого выполните следующие действия:

1. Зайдите под учётной записью с правами администратора в административную часть сайта интернет-магазина.
2. Перейдите в раздел **Components / VirtueMart / Store / Edit Store** — откроется раздел настроек интернет-магазина.
3. В поле **URL** введите адрес сайта интернет-магазина.
4. В поле **Email** введите адрес электронной почты интернет-магазина.
5. В поле **Phone** введите контактный телефон интернет-магазина.
6. В раскрывающемся списке **Currency** выберите валюту, зафиксированную в договоре с банком-эквайером.
7. В поле **Currency symbol** введите принятую аббревиатуру для валюты, указанной в поле **Currency**.
8. В раскрывающемся списке **List of accepted currencies** выберите валюту, зафиксированную в договоре с банком-эквайером.
9. Для сохранения изменений нажмите кнопку [**Save**].

3. Установка модуля

Для установки модуля «Платёжная система Uniteller» в систему управления сайтом интернет-магазина выполните следующие действия:

1. Зайдите под учётной записью с правами администратора в административную часть сайта интернет-магазина.
2. Перейдите в раздел **Extensions / Install/Uninstall**.
3. Для установки модуля в систему воспользуйтесь одним из трёх нижеследующих способов:
 - Для **установки из архива** выполните следующие действия:
 - В поле выбора файла **Package File** укажите файл с архивом модуля.
 - Для установки модуля нажмите кнопку [**Upload File & Install**].
 - Для **установки с жёсткого диска** выполните следующие действия:
 - В поле **Install Directory** укажите путь к папке с распакованным архивом модуля.
 - Для установки модуля нажмите кнопку [**Install**].
 - Для **установки из Интернета** выполните следующие действия:
 - В поле выбора файла **Install URL** введите адрес, по которому в Интернете расположен архив с файлами модуля.

- Для установки модуля нажмите кнопку [**Install**].

Примечание: в своей работе модуль «Платёжная система Uniteller» использует статус заказа **Funds blocked** (параметр **Order Status Name="Funds blocked"**), которому соответствует код статуса — **B** (параметр **Order Status Code="B"**).

При установке модуля проверяется наличие в списке статусов заказа статуса с кодом **B**. Если такой статус заказа до установки модуля не использовался, то автоматически создаётся статус заказа с параметрами **Order Status Code="B"** и **Order Status Name="Funds blocked"** (Список статусов показывается в разделе **Components / VirtueMart / Orders / List Order Status Types**). Если при установке модуля статус с **Order Status Code="B"** в системе уже существует (например, ранее создан администратором для каких-то целей), то модуль в своей работе будет использовать этот существующий статус с кодом **B**.

Во время работы модуль устанавливает статус с кодом **B** тем заказам в магазине, которым в платёжной системе Uniteller соответствуют платежи в статусе «Успешная авторизация — Средства заблокированы».

4. Настройка модуля

Для настройки модуля «Платёжная система Uniteller» выполните следующие действия:

1. Убедитесь в том, что вы авторизованы в административной части сайта интернет-магазина под учётной записью с правами администратора.
2. Перейти в раздел со списком платёжных систем **Components / VirtueMart / Store / List Payment Methods**.
3. В списке платёжных систем выберите **Uniteller**.
4. Перейдите на вкладку **Configuration** и заполните следующие поля:
 - В поле **Shop ID** введите значение параметра **Uniteller Point ID** (идентификатор точки продажи в системе Uniteller), указанное на странице «Точки продажи» Личного кабинета системы Uniteller в строке с информацией о соответствующей точке продажи, столбец «Uniteller Point ID».
 - В поле **Login** введите значение поля **Login** со страницы «Параметры авторизации» Личного кабинета Uniteller.
 - В поле **Password** введите значение поля **Password** со страницы «Параметры авторизации» Личного кабинета Uniteller.
 - В поле **Merchant name in the Uniteller** введите название интернет-магазина в латинской транслитерации или на английском языке (по вашему выбору). Это название используется при генерации чека.
 - Заполнение поля **Payment page lifetime in second** является необязательным. Значение этого поля должно быть целым положительным числом. Если покупатель проведёт на форме оплаты дольше, чем указанное в этом поле время (в секундах), то форма будет считаться устаревшей, и платёж не будет принят. Покупателю в таком случае будет предложено вернуться на сайт интернет-магазина.

- Заполнение поля **Amount of days to cancel the 'paid' status** является необязательным. Если поле не заполнено, то при операциях используется значение по умолчанию — 14 (дней). Чем меньше период, указанный в этом поле, тем меньше запросов при синхронизации статусов будет генерировать модуль к системе Uniteller.
 - Заполнение поля **The time during which the payment status will be synchronized** является необязательным. Если поле не заполнено, то при операциях используется значение по умолчанию — 30 (дней). Чем меньше период, указанный в этом поле, тем меньше запросов при синхронизации статусов будет генерировать модуль к системе Uniteller.
 - В раскрывающемся списке **Test mode** для включения тестового режима выберите значение **Yes** или выберите значение **No** для проведения реальных оплат.
5. Для сохранения изменений нажмите кнопку [**Save**].

5. Добавление списка заказов покупателя

Чтобы подключить возможность просмотра покупателем списка своих заказов выполните следующие действия:

1. Убедитесь в том, что вы авторизованы в административной части сайта интернет-магазина под учётной записью с правами администратора.
2. Перейдите в раздел **Menus / Main Menu**.
3. Нажмите кнопку [**New**].
4. Нажмите на ссылку [External Link](#) — откроется раздел **Menu Item: [New]**.
5. Заполните следующие поля:
 - В поле **Title** введите значение «**List Orders**».
 - В поле **Link** введите значение «[index.php?page=account.index_ut&option=com_virtuemart](#)».
 - В поле **Parent Item** укажите пункт меню, соответствующий интернет-магазину.
6. Для сохранения изменений нажмите кнопку [**Save**].
7. Убедитесь в том, что появился пункт меню **List Orders**.

Примечание: если ссылка на список заказов была добавлена ранее, то измените для неё значение поля **Link** «[index.php?page=account.index_ut&option=com_virtuemart](#)».

6. Удаление модуля

Для удаления модуля «Платёжная система Uniteller» из системы управления сайтом интернет-магазина выполните следующие действия:

1. Зайдите под учётной записью с правами администратора в административную часть сайта интернет-магазина.
2. Перейдите в раздел **Extensions / Install/Uninstall**.
3. Перейдите по ссылке [Components](#).
4. Выберите в списке модулей пункт **Uniteller**.
5. Для удаления модуля нажмите на кнопку [**Uninstall**].

Примечание: для правильного отображения списка заказов необходимо установить в поле **Link** значение «`index.php?page=account.index&option=com_virtuemart`» (см. п. 5 «Добавление списка заказов покупателя»).

7. Обновление модуля

Для обновления модуля «Платёжная система Uniteller» переустановите его, как указано в п. 3 «Установка модуля».

После обновления модуля необходимо убедиться в том, что в файле **cron.bat** (см. п. 8.1 «Настройка расписания синхронизации (cron) / Windows») в значениях переменных указаны верные пути к файлам и папкам.

8. Настройка расписания синхронизации (cron)

8.1. Windows

Для настройки в ОС семейства Windows требуемого расписания (cron) синхронизации модуля с платёжной системой Uniteller выполните следующие действия:

1. Откройте для редактирования пакетный файл **cron.bat**, находящийся в папке с установленной CMS Joomla!.
2. В файле отредактируйте значения следующих переменных:
 - Переменной **cron_path** присвойте значение, соответствующее полному пути к папке «папка_c_joomla».
 - Переменной **phpexe_path** присвойте значение, соответствующее полному пути к файлу **php.exe**.
 - Переменной **phpini_path** присвойте значение, соответствующее полному пути к файлу **php.ini**.
 - Переменной **ut_path** присвойте значение «папка_c_joomla\administrator\components\com_virtuemart\cron_ut.php».
3. Сохраните сделанные изменения и закройте файл **cron.bat**.
4. Подключите **cron.bat** в планировщике задач ОС Windows на ежеминутное выполнение.

Примечание: После обновления модуля (см. п. 7 «Обновление модуля») необходимо убедиться в том, что в файле **cron.bat** в значениях переменных указаны верные пути к файлам и папкам.

8.2. Linux

Для настройки в ОС семейства Linux требуемого расписания (cron) синхронизации модуля с платёжной системой Uniteller выполните следующие действия:

1. Убедитесь в том, что вы имеете полномочия администратора системы.
2. Откройте консоль.

3. Выполните команду

```
crontab -e.
```

4. Введите и сохраните:

```
*/1 * * * * /путь_от_корня_диска_к_скрипту/php -f  
/путь_от_корня_диска_к_файлу/cron_ut.php
```

9. Просмотр логов

Для просмотра записей встроенной системы логирования о работе модуля «Платёжная система Uniteller» выполните следующие действия:

1. В файловой системе перейдите в папку «**папка_c_joomla\logs**».
2. Откройте для чтения файл **uniteller.log.php**.
3. Просмотрите запись об интересующей ошибке в работе модуля, времени её возникновения, типе (TYPE_ERROR) и описании (TEXT_ERROR) ошибки.

10. Техническая поддержка пользователей и техническое сопровождение модуля

Разработчиком модуля «Платёжная система Uniteller» является ЗАО «Предпоцессинговый расчётный центр» (компания Uniteller). Дополнительную информацию о компании Uniteller вы можете найти на официальном сайте по адресу: <http://uniteller.ru/>, или позвонив по телефону +7 (495) 987-19-60.

Техническая поддержка осуществляется Службой технической поддержки компании Uniteller ежедневно по телефону +7 (495) 987-19-60 с 10:00 до 19:00 по московскому времени или по электронной почте support@uniteller.ru.